

1.- Objetivos

Adaptación a los trajes Categoría III Tipo 3B (nivel II) y aplicación de normas de seguridad.

2.- Material necesario y equipo personal de los intervinientes

EQUIPO PERSONAL Y EPI'S	MATERIAL ESPECÍFICO DE MANIOBRA
<ul style="list-style-type: none">• 2 trajes de nivel II modelo buzo.	<ul style="list-style-type: none">• Traje de protección Categoría III Tipo 3B (nivel II) + ERA + cinta adhesiva + guantes de cloropreno + guantes de algodón.

3.- Descripción

Metodología de trabajo: Comprobar el estado de todo el material. Estirar el traje e introducir las piernas. Ponerse las botas y fijar el traje a las botas con cinta adhesiva. Ponerse los guantes de algodón y seguidamente los guantes de látex, fijar estos con cinta adhesiva a la manga de la chaqueta o polo. Introducir los brazos por las mangas del traje, pasando los dedos pulgares por las cintas. Ponerse los guantes de vitón/cloropreno y fijarlos al traje con cinta adhesiva. Ponerse la máscara. Ponerse la capucha del traje y fijar esta con cinta adhesiva a la máscara. Poner cinta adhesiva a la zona de cremalleras del traje. Ponerse el casco y anclar las fijaciones de la máscara al mismo. Ponerse el equipo de respiración autónoma.



El conjunto de protección está compuesto por los siguientes elementos:

- Bolsa con traje de Categoría III Tipo 3B. Modelo buzo, color gris para protección química y biológica. Modelo buzo color amarillo para protección biológica.
- Guantes de neopreno /cloropreno
- Guantes de látex.
- Mascara con fijación de pulpos.
- Equipo respiratorio.

El personal que este situado en las tareas de retirada del traje una vez descontaminado, llevara como protección.

- Mascarilla bucal FFP3
- Gafas (modelo forestal) para protección ocular

El traje dispone de una fecha de fabricación.

La caducidad esta en 10 años desde su fabricación.

Secuencia de vestirse:



Para mayor comodidad deberá de meter el pantalón por dentro de los calcetines y fijar estos con cinta adhesiva

Introducir las dos piernas y colocarse las botas de PVC.
Colocar el traje por fuera de las botas
Sujetar este con cinta adhesiva a las botas.



Deberá de llevar manga larga para facilitar fijar los guantes de látex con cinta adhesiva.

Pasará la anilla elástica por el pulgar.
Se colocara los guantes de neopreno / cloropreno y fijara estos al traje con cinta adhesiva.



Situación A: Trabajos en zona Templada.

Introducir los brazos en las mangas del traje.
Introducir la cabeza en la capucha.
Se cerrara la cremallera, retirara las protecciones adhesivas del traje y unirá estas.
Aumentará la seguridad, colocando una cinta adhesiva sobre la solapa de la cremallera.
Se colocara la mascarilla bucal y posteriormente según dibujo se pondrá las gafas de protección ocular, quedando estas por el exterior



Situación B: Trabajos en zona Caliente.

Introducir los brazos en las mangas del traje.
Introducir la cabeza en la capucha.
Se pondrá la máscara con fijación de pulpos.
Se cerrara la cremallera, retirara las protecciones adhesivas del traje y unirá estas.
Sellara con cinta adhesiva la máscara y la capucha del traje.
Aumentará la seguridad, colocando una cinta adhesiva sobre la solapa de la cremallera.

